



## Тапочки вязано-валянные с рисунком в форме сердечка

Размер: 38 (европейский).

Размер после стирки: 13 x 25 cm (5 1/4 x 10 дюйма).

### Вам потребуется:

пряжа для валяния «Wash + Filz-it!» – 3 мотка светло-синего (№ 0008) и 1 моток белого (№ 0002) цветов;  
спицы, диаметром 7 мм (США 10 1/2) (марки «Prym»);  
2 полоски сине-белой тесьмы, шириной 5 мм (3/16 дюйма) и длиной 20 см (8 дюймов);  
соответствующего цвета швейные нитки;  
жидкий латекс (не обязательно).



**Wash+Filz-it!**

### Плотность вязания:

Подошва: 10 п. и 21 р. = 10 x 10 cm (4 x 4 дюйма).

Верхняя часть: 11 п. и 21 р. = 10 x 10 cm (4 x 4 дюйма).

### Основные узоры:

Подошву вязать платочной вязкой (т. е. все ряды вязать лицевыми петлями). Верхнюю часть вязать таким образом: сначала 4 р. вязать платочной вязкой, затем перейти к чулочной вязке (т. е. ряды на лицевой стороне изделия вяжутся лицевыми петлями, а ряды на изнаночной стороне – изнаночными петлями).

### Описание работы:

Подошва: нитью светло-синего цвета в два сложения набрать 10 п. и провязать лицевыми петлями 1 р. В конце каждого 2-м р. прибавить по 1 п. Провязать 52 р., затем уменьшать по 1 п. в конце каждого 3-го р. Закрывать петли.

Верхняя часть: нитью светло-синего цвета в одно сложение набрать 19 п. и провязать лицевыми петлями 1 р. В конце каждого 2-м р. прибавить по 1 п. Присоединить нить белого цвета и провязать лицевыми петлями 1 р. Дальше вязать чулочной вязкой. Провязать 5 р., затем начать вязать рисунок «Сердечко». Провязать ещё 3 р. Уменьшать по 1 п. в конце каждого 3-го р. Закрывать петли.

### Сборка:

пришить верхнюю часть тапочки к подошве таким образом, чтобы закрытые петли казались на носке подошвы. Постирать тапочки, как указано в основной инструкции. После стирки придать тапочкам соответствующую форму и дать высохнуть. Для обрамления рисунка «Сердечко» используйте полоску тесьмы. Нанести на подошву жидкий латекс.

### Как валять с помощью стиральной машины:

Связанная вещь подвергается валянию в стиральной машине при температуре 40°C. Использовать моющее средство для цветных вещей, но не моющее средство для стирки шерстяных изделий и кондиционер для тканей. Вещи с рисунками (узорами) и разной расцветки можно стирать вместе. Для увеличения производительности валяния и более экономичного использования стиральной машины, одновременно подвергать стирке несколько вещей: более плотную цветную одежду, джинсовые вещи или полотенца. Выбрать такую программу стирки, которая необходима для соответствующего количества воды (напр., деликатная стирка с вращением в конце цикла стирки, но не использовать

